


Aktualizácia systému Vista

Operačný systém Microsoft Windows XP + Expresná aktualizácia pre Microsoft Windows Vista + Cd pre aktualizáciu ovládača pre ASUS Vista = Microsoft Windows Vista

Aktualizácia Windows Vista - Predbežné kroky



1. Skontrolujte, že váš aktuálny operačný systém je „Microsoft Windows XP“.

2. Odinštalujte niektoré aplikácie a ovládače

Uvedený zoznam predstavuje aplikácie a ovládače, ktoré je potrebné pred aktualizáciou odinštalovať. Ak ich neodinštalujete, nebudete môcť dokončiť aktualizáciu.

Aplikácie

- ATKMEDIA
- Direct console
- LifeFrame
- MultiFrame
- Net4Switch
- Splendid
- Wireless Console
- Intel ProSet
- Nero
- Winflash
- Kontrola pošty
- Instant fun
- Live Update
- NB Probe
- NIS2006
- Pomocný program TPM
- Power4 Gear
- PowerDVD
- PowerDirector
- Medi@Show

Ovládače

- Bluetooth
- Dotyková podložka
- TV card
- Čítačka kariet
- VGA
- IT Remote Controller




3. Vložte disk “Všetky ovládače v jednom, BIOS a pomocný program” a zaktualizujte BIOS.

Aktualizácia systému Vista


Aktualizácia Windows Vista – Hlavné kroky




4. Vložte patričný disk pre aktualizáciu systému Vista.




5. Pre nastavenie systému Windows Vista zvolte "Install now" (Nainštalovať teraz).




6. Zvoľte "Do not get the latest updates for installation" (Kvôli inštalácii nezískať najnovšie aktualizácie).



7. Zadajte "Product key" (Výrobné číslo) potrebné pre aktiváciu systému Windows. Kliknite na **Next** (Nasledujúci).




8. Tu na základe výrobného čísla zvolíte **Verzia Windows**. V prípade potreby ju zvolíte manuálne.




9. Prečítajte si a zaškrtnite "I accept the license terms" (Akceptujem podmienky licencie). Kliknite na **Next** (Nasledujúci).

Aktualizácia systému Vista


Aktualizácia Windows Vista – Hlavné kroky (pokračovanie)



10. Podľa typu inštalácie, ktorú budete používať zvolte **Aktualizovať**.



11. Počkajte na vykonanie teste PC z pohľadu compatibility so systémom Vista.



12. Po tom, ako v rámci systému prebehne test, začne sa aktualizácia softvéru. Proces bude prebiehať počas niekoľkých hodín a dôjde k niekoľkým reštartom systému.




13. Vložte disk „Všetky ovládače v jednom, BIOS a pomocný program“ a do notebooku nainštalujte ovládače.

Aktualizácia systému Vista

Poznámky a upozornenia


Ak systém neprejde testom kompatibility so systémom Vista, môže sa vyskytnúť niekoľko problémov.

Používanie napájanie striedavým prúdom




UPOZORNENIE: Windows nemožno nainštalovať počas používania batérie ako zdroja napájania. Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a pokračujte.

Odiinštalujte niektoré ovládače a aplikácie



UPOZORNENIE: Správa týkajúca sa kompatibility uvedie ovládače a aplikácie ktoré je nutné pred pokračovaním odiinštalovať.

Niektoré aplikácie nebudú fungovať




POZNÁMKA: Správa týkajúca sa kompatibility uvedie ovládače a aplikácie ktoré nemusia po aktualizácii fungovať, pričom stále môžete pokračovať.

Aktualizácia systému Vista


Poznámky a upozornenia (pokračovanie)

Konvertovať na segment NTFS



POZNÁMKA: Windows XP dokáže podporovať FAT32 a NTFS, avšak Vista dokáže podporovať jedine NTFS. Pred aktualizáciou skonvertujte segment pevného disku na NTFS.

Zvoliť iba NTFS segment



POZNÁMKA: Môžete zvoliť jedine segment pevného disku, ktorý je vo formáte NTFS. Zvoľte iný segment alebo segment skonvertujte na NTFS.